



Gallervärmare

Garnåtgång till vår variant:

25g Kid Silk fg 03

25g Kid Silk fg 04

Stickor: 2.5 mm

Virknål: 2.5 mm

Pulsvärmare som kan användas i till väldigt många kvalitéer - den uppstickade är i två nyanser av Kid Silk från Garnstudio: rosa och ljusrosa, en tråd av varje. Den väger färdig 12g vilket gör att man kan klara ett par pulsvärmare på ett nystan á 25g om man väljer att endast sticka med en färg. Behöver du ha den bredare så lägg upp några maskor färre så räcker fortfarande ett nystan. Pulsvärmaren stickas som en platta och sys ihop för att därefter virkas runt ena kanten.

Lägg upp 40m med 1 tråd av varje färg - se till att det ej blir för hårt så att kanten drar sig. Sticka rätstickning (= varv 1: rm, varv 2: rm, upprepa dessa två varv). När arbetet mäter ca 18 cm - mät på din egen handled så att den passar dig. Sy med maskstyg mellan de lösa maskorna och upplägningsvarvet (eller om så önskas så maskas det av - ej för hårt så att kanten drar sig - och så syr man ihop avmaskningskanten fint mot upplägningskanten så att det blir så platt söm som möjligt).

Gör 1 fm med virknål 2.5 mm och 1 tråd av varje kvalité i sömmen i ena sidan. *Virka 5 lm, hoppa övre ca 1.5 cm av det stickade och virka sedan 1 fm*, upprepa * till * tills du kommer tillbaka till startmaskan. Lägg ett par smygmaskor längs med första bågens så att du hamnar mitt på bågen och fortsatt därefter ytterligare 4 varv med *5 lm, 1 fm i nästa båge* = totalt 5 gallervarv virkade. Fäst trådar och det är klart.

Deisy Design
Kungsportsavenyn 39, 411 36 Göteborg - 031-20 25 75
info@deisydesign.nu

www.deisydesign.nu